


スタジオ電話 / macOS

Manga ZIP Viewer

操作マニュアル

初めて使う方のための、Simple / Pro 共通ガイド

対応アプリ: 1.0.0 - ビルド52



Apple Silicon搭載Mac / macOS 14以降

マニュアル版: 2026-10-20

1. はじめに

Manga ZIP Viewerは、Macや外付けストレージに保存した画像構成の漫画を読むためのアプリです。日本語漫画の右綴じを基本に、左綴じ、単ページ、見開き、アニメーション画像にも対応します。アプリ自体は漫画コンテンツの提供やダウンロードを行いません。

Simple

Manga ZIP Viewer

- 1つのZIPを開く
- JPEG / PNG / GIF
- 単ページ・見開き・左右綴じ
- シークバーとフルスクリーン

Pro

Manga ZIP Viewer Pro

- 複数アーカイブと画像フォルダー
- WebP / AVIF / EPUB / 多形式アーカイブ
- 本棚・続きから読む・バックアップ
- ページ管理・外部コントローラー

最短3ステップ

1. 開く

ホームの「アーカイブを開く」を選ぶか、ZIPをウインドウヘドロップします。Proではフォルダーや複数アーカイブも選べます。

2. 読む

矢印キーでページを移動します。右綴じでは左矢印が「次へ」、右矢印が「戻る」です。

3. 整える

上矢印で単ページと見開きを切り替えます。画面下端のシークバーで目的のページへ移動できます。

アイコンの意味が分からないとき

ツールバーのアイコンへマウスポインターを重ねると、操作名と説明が表示されます。

このマニュアルの読み方


共通

はSimple / Proの両方、

Pro

はProだけの機能です。まず3～5ページを読めば、基本的な読書操作を始められます。

2. 最初の本を開く



起動時のホーム画面。読書中にホームへ戻っても、開いている本とページ位置は保持されます。

ボタンで開く

操作	内容
アーカイブを開く	SimpleはZIPを1件選びます。Proは複数の対応アーカイブをまとめて選べます。
フォルダーを開く	Pro 画像が入ったフォルダーを選びます。画像以外のファイルは表示しません。
読書に戻る	ホームへ戻る前に読んでいた本とページへ復帰します。読み込み済みの本があるときだけ表示されます。


ドラッグ&ドロップで開く

Finderからアーカイブまたはフォルダーをウインドウ中央へドロップします。Proで複数アーカイブを開くと、名前順に本を並べ、各本の先頭を表紙として単ページ表示します。

フォルダーとアーカイブの混在

現行版では、フォルダーとアーカイブをまとめて同時にドロップする操作には対応していません。フォルダーのみ、またはアーカイブのみで分けて読み込んでください。

3. ビューワーの基本操作



表紙を単ページで表示した例。ツールバーはポインターを重ねると説明を表示します。

 ホームへ戻る	 右綴じ / 左綴じ	 アーカイブを開く	 フォルダーを開く	 現在の本を再読み込み	 単ページ / 見開き
 現在ページを単ページ指定	 次の本へ	 前の本へ	 本棚を開く	 設定を開く	 フルスクリーン

マウスだけでも読めます

- 画像表示領域の左右約20%へポインターを移動すると、ページ移動方向のカーソルに変わります。クリックすると前後へ移動します。
- ウィンドウ下端へポインターを移動するとシークバーが現れます。バー上の位置に対応するサムネイルを確認して移動できます。
- 右上のアーカイブ／フォルダー名メニューから、読み込み済みの本へ直接移動できます。

4. 読み方を調整する

表紙と見開き

各本の最初の画像は、表紙として単ページ表示します。2ページ目以降は見開きが基本です。見開きは中央へ寄せ、ウインドウ内に収まるよう自動で縮小します。

単ページ指定の例

01.jpgが表紙、02.jpgと03.jpgが見開きのとき、02.jpgを単ページ指定すると、次の見開きは03.jpgと04.jpgになります。

キーボードショートカット

キー	動作
← / →	綴じ方向に応じて次へ / 戻る
↑ または S	単ページ / 見開きを切り替える
↓ または P	現在ページの単ページ指定 / 解除
F	フルスクリーンを切り替える
⌘← / ⌘→	次 / 前のアーカイブまたはフォルダーへ移動する
Shift← / Shift→	現在ページを隣の画像と入れ替える
⌘R	現在の本を再読み込みする
⌘,	設定を開く

綴じ方向による違い

設定	←	→	見開きの開始側
右綴じ	次へ	戻る	右ページ
左綴じ	戻る	次へ	左ページ

入力欄を編集中的の場合

矢印キーや文字キーはテキスト編集を優先します。入力欄の外をクリックしてからビューワー操作を行ってください。

5. 対応形式と複数の本

分類	Simple	Pro
画像	JPEG / PNG / GIF	JPEG / PNG / GIF / WebP / 静止AVIF
アニメーション	GIF	GIF / WebP
アーカイブ	ZIP 1件	ZIP / EPUB / RAR / CBR / 7z / TAR系 / GZ / XZ / LHA / LZH / CAB / XAR / CPIO / Z
フォルダー	非対応	画像フォルダーに対応

複数の本を開いたとき Pro

1. 名前順に並ぶ

アーカイブ名またはフォルダー名の自然順で本を並べます。



2. 表紙から始まる

本が切り替わるたび、先頭画像を単ページ表示します。



3. 本ごとに移動

シークバーは現在の本だけを対象にします。

壊れたアーカイブや画像を含まないアーカイブ／フォルダーは、その本だけエラー表示になります。前後の本へはツールバーまたは $\text{⌘} + \text{矢印キー}$ で移動できます。

EPUBについて Pro

画像をページとして持つ固定レイアウトEPUBに対応します。ページ順や綴じ方向が不明な場合は、確認後に画像ファイル名順で開きます。文章主体のリフロー型EPUBやDRM・暗号化されたEPUBは開きません。

開けない形式

- パスワード付き、暗号化、分割されたアーカイブ
- DRM・暗号化されたEPUB、構造を解析できないEPUB
- 拡張子だけを画像に変更したファイル、破損画像、対応外画像

6. 本棚を使う Pro

● ● ● Manga ZIP Viewer Pro - 本棚

蒼星航路ルミナリア

著者: サンプル作者 タグ: SF, 冒険

+ 巻を追加

シリーズ情報



第03巻
0% - 1/84ページ



第02巻
0% - 1/84ページ



第01巻
42% - 36/84ページ


シリーズを作る

1. ツールバーの本棚アイコンを選びます。
2. シリーズ名を入力し、必要に応じて著者・原作者・タグを指定します。
3. 「現在の本を追加」「アーカイブ／フォルダーから作成」「空のシリーズを作成」のいずれかを選びます。

本棚でできること

機能	使い方
続きから読む	最後に読んだ巻とページ位置へ戻ります。
探す・並べる	シリーズ名、著者、原作者、巻名、タグを検索し、最近読んだ順などで並べます。
巻を追加	シリーズ見出しの+、シリーズ領域へのドロップ、または現在の本から追加します。
前後巻へ移動	本棚から開いた巻は、ビューワーの</>または⌘+矢印キーで同じシリーズ内を移動します。
Finderで表示	巻のフォルダーアイコンで元のアーカイブまたはフォルダーを表示します。
巻名を変更	本棚の表示名とFinder上の実名を変更して再読み込みします。アーカイブの拡張子は変更できません。

7. ページ管理を使う Pro



本棚の巻にある「頁」ボタンから開きます。変更すると「本棚へ保存」が強調され、保存を促すメッセージが表示されます。

操作	内容
表紙を選ぶ	任意のカードで「表紙」を選択します。本棚のサムネイルに反映されます。
ページを並べ替える	ドラッグ、または頁番号の直接指定で移動します。移動先以降は1頁ずつ後ろへずれます。
表示名を変える	ファイル名本体を編集します。拡張子は固定され、変更できません。
単ページ指定	その画像だけを単独表示し、以降の見開き組み合わせを調整します。
非表示	ビューワー、ページ送り、シークバーから除外します。元画像は削除しません。
表示モード	通常、並べ替え向けコンパクト、左右関係を確認する見開き表示を切り替えます。

基本は非破壊編集です

「本棚へ保存」ではアーカイブ内画像を書き換えません。ページ順、表示名、表紙、単ページ、非表示を本棚データとして保存します。

フォルダーの実ファイル名へ適用

画像フォルダーだけは、確認後に表示名を実ファイル名へ適用できます。元ファイルを変更するため、必要なデータは事前にバックアップしてください。

8. 設定とバックアップ

表示言語 共通

設定の「表示言語」で「システム設定に従う」「日本語」「English」を選べます。表示中の本とページ位置を保ったまま切り替わります。読み方向は表示言語とは別に設定します。

外部コントローラー Pro

USB / Bluetooth機器やShuttleXpressなどが送るキー入力を、次へ、戻る、表示切替、前後巻、ホーム、本棚などへ割り当てます。設定項目で操作名を選び、機器から割り当てたい入力を送ります。

サムネイルキャッシュ Pro

ページ管理用サムネイルの保存先を外付けストレージへ変更できます。初期上限は2 GiB、設定範囲は1~64 GiBです。キャッシュを消しても本棚や元画像は削除されず、必要時に再生成されます。

本棚をバックアップする Pro

書き出す

本棚画面の「バックアップを書き出す」でJSONファイルを保存します。



保管する

外付けストレージなど、アプリとは別の場所へ保管します。



読み込む

別環境ではJSONを読み込み、元のアーカイブ／フォルダーを初回だけ再選択します。

バックアップにはシリーズ、巻、読書位置、表紙、ページ順、表示名、単ページ、非表示、綴じ方向などが含まれます。元のアーカイブ・フォルダー、画像本体、サムネイルキャッシュは含まれません。

「データを残して終了」はバックアップではありません

同じMac・同じエディションでデータを残す操作です。別のMacや再インストールに備える場合は、本棚JSONを書き出してください。

9. 困ったとき

本が開かない

対応形式、暗号化・パスワードの有無、ファイル破損を確認します。画像が1枚も含まれていないアーカイブ／フォルダーは開けません。

画像が表示されない

拡張子と実データが一致しない画像、破損画像、設定した安全上限を超える画像は除外されます。

本棚から開けない

元のアーカイブ／フォルダーを移動・改名した可能性があります。表示される案内から該当するアーカイブまたはフォルダーを再選択します。

変更が本棚へ反映されない

ページ管理上部の「本棚へ保存」が強調されていないか確認します。強調中は未保存の変更があります。

表示が重い

巨大画像や長いアニメーションは読み込みに時間がかかります。Proでは安全上限とサムネイルキャッシュ保存先も確認します。

操作が分からない

アイコンへポインターを重ねて説明を確認します。通常の読書は左右矢印、表示切替は上矢印だけでも行えます。

安全性とプライバシー

- 画像は拡張子だけでなく、ファイルヘッダーとデコーダーでも検証します。
- 異常に大きな画像・アーカイブ・圧縮率・ファイル数へ安全上限を設けています。
- 現行版はアカウント、広告、追跡、テレメトリーを使用せず、読書データを外部へ送信しません。

アプリを削除する前に

設定の「アプリ削除時のデータ」で、データを残して終了するか、設定データを削除して終了するか選べます。外部へ書き出した本棚JSONはどちらの操作でも削除されません。

動作環境

Apple Silicon搭載Mac / macOS 14以降。Intel Mac、iPhone、iPadには対応していません。

開発・配布: スタジオ電話

本マニュアルは公開版アプリ 1.0.0（ビルド52）を基準に作成しています。画面や仕様はアップデートにより変更される場合があります。